

- <J-Bee.comインターネットセットアップツールのご利用について>
- ●本ツールの利用対象
- ・ダイヤルアップ、フレッツ・ISDNをご利用のお客様。
- ・フレッツ・ADSLもしくはBフレッツをご利用のお客様で、OSがWindows95、98、Me、NT、2000のお客様。
- ●本ツールの利用対象外

X

・フレッツ・光プレミアムをご利用のお客様。(NTT西日本配布のフレッツ接続ツールをお使いください。)

※フレッツ・ADSLもしくはBフレッツをご利用のお客様の内、OSがWindowsXPもしくはVistaのお客様は、フレッツ接続 ツールもしくは本セットアップツールのどちらでもご利用いただけます。

1.インターネットセットアップツールをパソコンのCDドライブにセットします。





は田ナスノールサーバタも選切します	🏂 J-Bee.comインターネ	ットセットアップサービ	ર		
使用するメールサーハ名を迭折します。 今日登録通知書記載の「メールサーバタ」と同じものを	ぼ	見用するメールサーバ名、	赛続する APを選択してくださ	50	
会員を認過べるに戦め、シールシーズ、石」と向してのを 選択します。	メールサーバ名/アクセスポイント(使用するメールサーバ名)	D指定 の mli-bee.com	Omlsatsuma.ne.ip	O mail satsuma ne ip	
使用するアクセスポイント(AP)を選択します。	アクセスホペント(<u>A</u>):レス	下からお選びください	<u> </u>	✓	
ダイヤルアップ(全国共通アクセスポイント)	備考 ダイヤ ※フレッツドルーズ PIAFS	トアルらわましください ルアップ(全国共通アクセ 湾田(全国共通アクセス	スポイント) ポイント)		
PIAFS専用(全国共通アクセスポイント)	ションタイプ)を利用フレッツ ※メールサーバ名、フレッツ	ソ・ISDN ツ・ISDN ツ・ADSL(1.5Mプラン) ツ・ADSL(8Mプラン/ モア)			
フレッツ・ISDN	■ ようこそ J-Bee フレッジ	ッ・ADSL(モア24、モア40、 ッツ(ファミリー100)	モアスペシャル)		
フレッツ・ADSL(1.5Mプラン)	■ お問い合わせ(IBフレッ ■ フリーダイヤBフレッ ■ メールでの1上記以	ッツ(マンションタイプ) ッツ(ベーシックタイプ) 以外の接続(識別子を手	動で入力します)		
フレッツ・ADSL(8Mプラン、モア)					
フレッツ・ADSL(モア24、モア40、モアスペシャル)		< 戻る(B)	次へ(11) > (1+1+)	セル へルプ(H)	
Bフレッツ(ファミリー100)	ロでアクセスポイン	トロタクは	また。翌日しった	いつ フレッパは	 、 <u>結い</u> 」、
Bフレッツ(マンションタイプ)	「 () ノビヘルイノ しが ハッフト――― () 注		<u>にて送れし、ル</u> 7両西(DDDal	<u>・フ、フレクノ按</u> 「選切両面)」。	<u>小ルノー</u> ア
Bフレッツ(ベーシックタイプ)		<u>かいぶこ、</u> の		「西沢回山川」	<u> </u>
	WindowsXP0)PPPc	<u>」とナエツク</u>	し、バヘ」を	シリックします。	2

4.接続に使用する装置を選択します。(ダイヤルアップ接続をご利用の場合にのみ設定)



接続に使用する、パソコンの内蔵モデムまたは、外付 けモデムを選択します。

モデム等が存在しない場合は、エラーが表示されます。 該当機器の導入を行った上で、再度インストールを実施 してください。



ダイヤルのプロパティの設定

Windows2000、XP、Vistaの場合

「ダイヤルのプロパティ」をクリックすると、「電話とモデムのオプ ション」が開きます。「編集」ボタンをクリックし、プッシュ回線の場 合は「トーン」、ダイヤル回線の場合は「パルス」をチェックします。 終わったら「OK」ボタンで「電話とモデムのオプション」、「ダイヤル のプロパティ」を閉じます。 Windows95、98、Meの場合 プッシュ回線の場合は「トーン」、ダイヤ ル回線の場合は「パルス」をチェックし ます。終わったら「OK」ボタンで「ダイヤ ルのプロパティ」を閉じます。

5.ユーザID、パスワード、メールアカウント、メールパスワードを入力します。



『J-Bee.com会員登録通知書』に記載されている「接 続時のユーザID」、「接続時のパスワード」、「メールア カウント」、「メールアカウントのパスワード」を半角英 数小文字で入力し、「次へ」をクリックします。

フレッツシリーズをご利用の場合

ISP識別子部分については、前項3で接続方法を選 択することにより自動入力されますが、手動入力を 選択した場合はお客様による入力が必要となりま す。

6.使用するソフトウェアを選択します。



使用するソフトウェアを選択し「完了」をクリックします。 チェックを外したソフトウェアは選択されません。 ※お使いのパソコンにインストールされているソフト ウェアのみチェックが可能です。

6.セットアップが完了します。

「J-Bee.comインターネットセットアップサービスは正常に終了しました。」と表示され、「OK」をクリックします。以上で セットアップは完了です。インターネット接続を行い、ホームページの表示およびメールの送受信ができれば、接続設 定は正常に完了しています。 接続ができない場合は、裏面のチェックポイント等もご確認の上、弊社サポートデスクまでお問合せください。

接続できない場合のチェックポイント

ユーザIDとパスワードの再入力

ユーザIDとパスワードが1文字でも誤っていると、 正しく接続できません。

会員登録通知書を参照して、半角英数文字で再入力を行ってください。

また、フレッツシリーズをご利用の場合はISP識別 子にも注意してください。

回線種類	識別子	
ダイヤルアップ	@dup.j-bee.com	
フレッツ・ISDN	@j-bee.com	
フレッツ・ADSL 1.5Mプラン	@adsl.j-bee.com	
フレッツ・ADSL 8Mプラン	@adsl8.j-bee.com	
フレッツ・ADSL モア		
フレッツ・ADSL モア24		
フレッツ・ADSL モア40	@adsl24.j-bee.com	
フレッツ・ADSL モアスペシャル		
Bフレッツ ファミリー100	@bfam.j-bee.com	
Bフレッツ マンションタイプ	@bman.j-bee.com	
Bフレッツ ベーシックタイプ	@bbsc.j-bee.com	
フレッツ・光プレミアム ファミリータイプ	@bfam.j-bee.com	
フレッツ・光プレミアム マンションタイプ	@bman.j-bee.com	
(2008年7月 現在)		

再設定

アクセスポイントや、接続に使用する装置を 誤っていると正しく接続できません。もう一度、 セットアップツールで設定を行ってください。 また、ダイヤルアップをご利用の場合には、ダ イヤルのプロパティでトーン/パルスを正しく選 択してください。ISDN/フレッツ・ISDNの場合は トーンを選択します。

通信機器のリセット

パソコンの電源を切った状態で、ご使用の各機器の電源をお切りください。

ダイヤルアップ ISDN フレッツ・ISDN	モデム、ターミナルアダプタ ※上記機器で停電対策のための乾電池を 使用している場合は、一度取り外し入れ 直して下さい。	
フレッツ・ADSL	ADSLモデム	
Bフレッツ	回線終端装置(ONU)	
フレッツ・光プレミアム	加入者網終端装置(CTU) ^A 宅内端末装置(VDSL)	

ケーブル類の確認

モジュラケーブル(電話線)やLANケーブル類が 正しく接続されていることを確認してください。 また、~56kbpsのアナログモデムで接続される 場合は、パソコンやモデムに付属のケーブル や、なるべく短いモジュラケーブル(1メートル以 内)で宅内のモジュラジャックへ直接接続してく ださい。

ルータをご使用の場合

ブロードバンドルータやダイヤルアップルータをご使用の 場合は、使用する各機器毎に設定手順が異なりますの で、セットアップツールで設定いただけません。ご使用の 製品(機器)のマニュアル等をご確認ください。

※セットアップツールに収録されている「help.html」も ご確認ください。

それでも接続できない場合は・・・

上記のチェックポイントを確認しても接続できない場合は、弊社サポートデスクまでお問合せください。

